


Becky! Internet Mail Ver.2 の設定確認方法


1. Becky! Internet Mail Ver.2 の起動

[スタート]→[全てのプログラム]をクリックして、Becky! Internet Mail Ver.2 を起動します。



2. ツールタブ

メニューバーの[ツール]→[メールボックスの設定]をクリックします。



3.メールボックスの設定

[[メールボックス]の設定]の画面が表示されますので、各項目を下記のように入力します。

入力が終わりましたら[詳細]をクリックします。

[example]の設定

メールボックス名(N): 巡回対象(O)

基本設定 接続 メール作成 受信 **詳細**

個人情報

名前(N): **任意の名前**

メールアドレス(A): **メールアドレス**

サーバー情報

受信プロトコル(T): **POP3**

POP3サーバー(受信)(M): **POPサーバ名** POP3S

SMTPサーバー(送信)(S): **SMTPサーバ名** OP25B SMTPS

ユーザーID(U): **メールアドレス** パスワード(P): **メールパスワード**

認証方式(H) 標準 APOP CRAM-MD5 NTLM

受信メールをサーバーに残す(L) 日後に削除(0の場合削除しない)(D)

メールボックスの名前を設定します。
識別しやすい名前を付けましょう。

プロファイル(R): (標準)

名前(N)	任意の名前を入力します。
メールアドレス(A)	お客様のメールアドレスを入力します。
受信プロトコル(T)	POP3 を選択します。
POP3 サーバー(受信)(M)	アカウント登録証記載の POP サーバー名を入力します。
SMTP サーバー(送信)(S)	アカウント登録証記載の SMTP サーバー名を入力します。
OP25B	チェックします。
ユーザーID(U)	メールアドレスを入力します。
パスワード(P)	メールパスワードを入力します。
認証方式(H)	標準を選択します。

5.詳細設定タブ

[詳細設定]タブが表示されます。下記のように入力し、[OK]ボタンをクリックします。

[example]の設定

メールボックス名(X): example 巡回対象(O)

基本設定 接続 メール作成 受信 詳細

サーバーのポート番号

SMTP: 587 (標準: 25)

POP: 110 (標準: 110)

IMAP: 143 (標準: 143)

SSL/TLS関連

受信用(C): デフォルト

送信用(D): デフォルト

証明書を検証しない(S)

クライアント証明書を使用(F) ...

IMAP関連

IMAPフォルダ: 接続時にフォルダの未読数を更新(V)

ごみ箱をサーバー上に置く(I) ごみ箱のフォルダ名: Trash

草稿をサーバー上に置く(L) 草稿のフォルダ名: Draft

送信済みをサーバー上に置く(E) 送信済みのフォルダ名: Sent

「タスク」をサーバー上に置く(K) 拡張ネームスペースを表示(H) ↑自動取得(Z)

SMTP認証

SMTP認証

CRAM-MD5 LOGIN PLAIN

ユーザーID(U): 空白

パスワード(O): 空白

※省略時は受信用のIDとパスワードを使用

POP before SMTPを使用

認証後 300 ミリ秒待つ 認証用サーバー(A)

ESMTPを使用(W) (SMTP認証には必須)

プロファイル(R): (標準)

SMTP	587 と入力します。
SMTP 認証	チェックします。
CRAM-MD5	チェックします。
LOGIN	チェックします。
PLAIN	チェックします。
ユーザーID (U)	入力しません。
パスワード (O)	入力しません。

以上で設定は完了です。